




# Freischalten einer TeleSec NetKey 3 Karte

**Version 091005**

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Vorbereitung.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Öffnen der Website .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Starten des SecCardAdmin.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Einlesen der Karte.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Festlegen der PIN .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Starten von OpenLimit .....</b>	<b>11</b>

## 1 Vorbereitung

Um die Karte freizuschalten, beenden Sie bitte zunächst OPENLiMIT, rechts unten in der Taskleiste. (Rechtsklick auf das blaue Symbol mit der gelben Pyramide  und **[Beenden]** auswählen.)

## 2 Öffnen der Website

Öffnen Sie bitte die Webseite <http://www.seccommerce.de>



The screenshot shows the SecCommerce website interface. The browser window title is "Digitale Signatur von SecCommerce: freundlich und rechtsverbindlich - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Beschaffung". The address bar contains "http://www.seccommerce.de/". The website has a blue header with the SecCommerce logo and a navigation menu on the left. The main content area is titled "PRODUKTE" and features a hand holding a blue card. Below this, there are several product descriptions:

- SecSignerServer®**: Rechtsverbindliche digitale Massensignaturen für die Rechnungsstellung (eBilling)
- SecMailServer®**: Kernfunktionalitäten der Virtuellen Poststelle inklusive Massensignatur für die Rechnungsstellung (eBilling)
- SecAuthenticator/SecRouter®**: Sicheres Login mit Signaturkarten auf Portal-Webseiten
- SecArchive®**: Massensignatur für Scanlösungen und Dokumentenmanagementsysteme
- SecCardAdmin®**: Signaturkartenfreischaltung, PIN-Änderung und Online-Zertifikatsstatusabfrage
- SecPKI® Server**: Signaturprüfung und Trustcenter- dienste in Workflow-Anwendungen einbinden

A "NEWS" section at the bottom contains two entries:

- 30.05.2008: SecSigner ist ab sofort als **PDF-Plugin** für Adobe Professional / Adobe Reader verfügbar. Natürlich kostenlos.
- 13.02.2007: **SecCardAdmin** liegt ab sofort auch als englisch- und niederländischsprachige Version vor.


» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Produkte]**

### 3 Starten des SecCardAdmin




The screenshot shows the SecCommerce website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Home', 'Das Unternehmen', 'Produkte', 'Sectionen', 'Standards', 'Projekte', 'Fachwissen', 'Support', 'Jobs', 'Kontakt', and 'Site-Map'. Under 'Sectionen', 'SecCardAdmin' is highlighted with an orange box. The main content area displays a list of products with brief descriptions. A small image of a hand holding a blue card is visible above the product list.

» Klicken Sie auf die Schaltfläche **SecCardAdmin**




The screenshot shows the 'SecCardAdmin' product page. The navigation menu on the left has 'SecCardAdmin' selected. The main content area features a title 'SecCardAdmin® - Signaturkartenadministrationsanwendung' and a detailed description of the software. Below the description, there is a section titled 'Eigenschaften:' followed by a bulleted list of features. At the bottom of the page, a link 'Anwendung starten' is highlighted with an orange box.

» Klicken Sie auf den Hyperlink **[Anwendung starten]**



» Klicken Sie auf den Hyperlink **[SecCardAdmin starten]**



» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Ausführen]**

## 4 Einlesen der Karte

Unterstützte Hard- und Software

Projekte

Fachwissen

Support

Jobs

Kontakt

Site-Map

SMARTCARD ADMIN INITIALISIEREN

>> KARTENLESEGER UND SIGNATURKARTE SUCHEN

LIZENZ

HILFE

ABBRUCH

SecCommerce Hamburg

Falls Sie noch kein Kartenlesegerät angeschlossen haben, schließen Sie es bitte jetzt an. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die Anschlusshinweise des Herstellers.

SecCardAdmin wird versuchen, den Typ Ihres Kartenlesers und Ihrer Signaturkarte automatisch zu erkennen.

Oder: Vorgabe der Suchparameter durch den Anwender.

Typ des Kartenlesers

PC/SC

CT-API

(automatisch feststellen)

Kartenleser an Port

COM1

AUTOMATISCHE SUCHE

SOFTWAREZERTIFIKAT

GEZIELTE SUCHE

ZUSATZFUNKTIONEN

Nützliche Zusatzfunktionen, die nicht direkt mit der Kartenverwaltung zu tun haben.

» Klicken Sie auf **[AUTOMATISCHE SUCHE]**

SecMessage

Standards

Signaturkarten

Unterstützte Hard- und Software

Projekte

Fachwissen

Support

Jobs

Kontakt

Site-Map

SecCommerce SECCARDADMIN®

KARTENVERWALTUNG

ZERTIFIKATVERWALTUNG

PIN ÄNDERN

TRANSPORT-PIN ÄNDERN

OTP-VERWALTUNG

ZUSATZFUNKTIONEN

LIZENZ

HILFE

ABBRUCH

SecCommerce Hamburg

KARTENVERWALTUNG

Falls Ihre Signaturkarte vor dem ersten Gebrauch freigeschaltet werden muss (Transport-PIN-Änderung), sollten Sie dieses umgehend tun, um die Karte verwenden zu können.

Zertifikate anzeigen, exportieren, installieren und online prüfen, Anzeigen externer Attributzertifikate.

Freischaltung der Signaturkarte

Ändern der PINs

ZERTIFIKATVERWALTUNG

TRANSPORT-PIN ÄNDERN

PIN ÄNDERN

ZURÜCK

» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[TRANSPORT-PIN ÄNDERN]**

## 5 Festlegen der PIN




» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[PIN ÄNDERN]**

**Hinweis:** Später werden Sie noch einmal aufgefordert, eine zweite Transport-PIN zu erstellen, da die Karte zwischen einer Signatur-PIN und einer Verschlüsselungs-PIN unterscheidet. Deshalb empfehlen wir Ihnen, für beide PINs die gleiche 6-stellige Zahlenkombination zu vergeben. Dies stellt für Sie im Umgang mit der e-Vergabe ausdrücklich kein Sicherheitsrisiko dar, sondern vereinfacht die Handhabung.



» Bitte geben Sie jetzt Ihre neue Signatur-PIN ein

» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[PIN ÄNDERN]**



» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[OK]**




» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[TRANSPORT-PIN ÄNDERN]**.  
Sie wiederholen diesen Vorgang, da sie jetzt die Verschlüsselungs-PIN erstellen müssen. Verwenden Sie einfach die bereits zuvor eingegebene Zahlenkombination

» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[PIN ÄNDERN]**

» Bitte geben Sie jetzt Ihre neue Verschlüsselungs-PIN ein

» Klicken Sie auf die Schaltfläche **[PIN ÄNDERN]**




» Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]




» Damit ist Ihre Karte funktionsbereit. Sie können die Internetseite schließen.

## 6 Starten von OpenLimit

- » Klicken Sie auf **[Start]** -> **[Programme]** -> **[OPENLiMiT SignCubes Manager]**


Nachdem Sie das Pyramidsymbol  rechts unten in der Taskleiste neben der Angabe Ihrer Uhrzeit sehen, legen Sie bitte Ihre Karte in den Kartenleser ein.

Es erscheint folgende Meldung:



- » Klicken Sie auf die Schaltfläche **[OK]**

**Hinweis:** Die globale PIN besteht aus der 6-stelligen Kombination, die Sie zuvor als PIN festgelegt haben.



- » Klicken Sie auf das Eingabefeld und geben Sie Ihre PIN ein

**Hinweis:** Bestätigen Sie mit **[OK]** auf Ihrem Kartenleser bzw. durch Drücken der Enter Taste, z.B. wenn Sie eine Tastatur von Cherry mit integriertem Kartenleser verwenden.

Nachdem Sie die Globale PIN eingegeben haben, wird die Karte erkannt und Sie können nun ganz normal mit Ihrer Signaturkarte weiterarbeiten.